



SofTech
GMBH

Installation des CADRA Keylok USB-Dongle

Mit CADRA2004 startete die Unterstützung der Keylok Dongles. Mit Hilfe des CADRA Keylok Dongle Support Kit (Treiber-CD) kann aber auch CADRA2003 mit Keylok Dongles genutzt werden. (Beachten Sie, dass USB-Dongles nicht auf Windows NT lauffähig sind).

Installation der CADRA Software und des Keylok USB-Dongles

Bei der Installation von CADRA mit einem Keylok USB-Dongle darf der Dongle **NICHT** vor der CADRA Software Installation aufgesteckt werden.

Führen Sie die CADRA Installation wie folgt durch:

1. Installieren Sie CADRA OHNE den Keylok Dongle zu installieren
2. Verlassen Sie die CADRA Software Installation ohne die Lizenz einzurichten

Installieren Sie den Keylok Treiber:

1. Öffnen Sie ein DOS-Fenster und wechseln Sie zum Verzeichnis, das die Keylok Dongle Treiber-Datei enthält (im Treiber/keylock Unterverzeichnis nach einer CADRA Installation).
2. Wollen Sie einen USB-Dongle installieren, stellen Sie sicher, dass der Dongle NICHT aufgesteckt ist und führen Sie folgenden Befehl aus: **install /B**. Stecken Sie den Dongle auf, nachdem die Installation beendet ist.

Stecken Sie dann den Keylok USB-Dongle auf. Ist der Dongle installiert, wird das Betriebssystem-Fenster „Neue Hardware gefunden“ angezeigt.

1. Im „Assistenten für das Suchen neuer Hardware“ wählen Sie „Nein“ und klicken dann „Weiter“.
2. Stimmen Sie der automatischen Installation zu
3. Wählen Sie „Fertig stellen“

Richten Sie die Lizenz ein:

Bei CADRA 2006: Starten Sie CADRA selbst (Einstellungen...Lizenz...).

Bei vorangegangenen Versionen: Starten Sie die Lizenzeinrichtung von der CD.

Haben Sie die o.g. Schritte durchgeführt, können Sie nun mit CADRA arbeiten.